## نحوه تنظيم ايميل در Microsoft Office Outlook 2003

پس از اجری برنامه Outlook Microsoft از منوی Tools گزینه Accounts Email را انتخاب کنید و

سپس گزینه account Add a New E-mail را انتخاب کنید.

E-mail Accounts	
	This wizard will allow you to change the e-mail accounts and directories that Outlook uses.
	E-mail
and the second second	Add a new e-mail account
	O View or change existing e-mail accounts
and the second second	Directory
	<ul> <li>Add a new directory or address book</li> <li>View or change existing directories or address books</li> </ul>
	< Back Next > Close

2) در مرحله بعد گزینه IMAP یا POP3 را انتخاب کنید.

<b>ver Type</b> You can choose the type of server your new e-mail acount will work with.	
Microsoft Exchange Server	
Connect to an Exchange server to read e-mail, access public folders, and share documents.	
O POP3	
Connect to a POP3 e-mail server to download your e-mail.	
○ IMAP	
Connect to an IMAP e-mail server to download e-mail and synchronize mailbox folders.	
Онттр	
Connect to an HTTP e-mail server such as Hotmail to download e-mail and synchronize mailbox folders.	
O Additional Server Types	
Connect to another workgroup or 3rd-party mail server.	
<pre>Cancel</pre>	
زیر را مطابق شکل تکمیل نمایید.	(عات

Jser Informat	ion	Server Information	
'our Name:	FirstName LastName	Incoming mail server (IMAP):	imap.shirazu.ac.ir
-mail Address:	someone@shirazu.ac.ir	Outgoing mail server (SMTP):	smtp.shirazu.ac.ir
.ogon Informa Jser Name: Password:	someone ******	]	
Log on using Authenticatic	Remember password Secure Password In (SPA)		More Settings



## نحوه تنظيم SMTP Authentication در SMTP Authentication

جهت ارسال ایمیل، لازم است که SMTP Authentication را فعال کنید.

تنظیمات را به صورت زیرانجام دهید:

1) از قسمت منو، روی Tools و سپس E-mail Accounts کلیک کنید.

2) گزینه existing e-mail accounts View or change را انتخاب کنید.



3) Account را که در مرحله قبل ایجاد کرده بودید را انتخاب کرده و روی دکمه Changeکلیک کنید.

tlook processes e-mail f	or these accounts in the following order:	
Jame Dan shirazu ac ir	Type IMAP/SMTP (Default)	Change
		Add
		Remove
		Set as Default
		Move Up
		Move Down
iver new e-mail to the f	allowing location:	Move Up Move Down

4) در پنجره بعدی روی More Settings کلیک کنید.

er Informa	tion	Server Information	
our Name:	FirstName LastName	Incoming mail server (IMAP):	imap.shirazu.ac.ir
-mail Address:	someone@shirazu.ac.ir	Outgoing mail server (SMTP):	smtp.shirazu.ac.ir
Jser Name: Password:	someone ***********************************		
<b>.</b>	Secure Password		More Settings

5) در پنجره باز شده، وارد صفحه outgoing server شده و سپس در کنار گزینه outgoing server (SMTP) My (Surp در پنجره باز شده، وارد صفحه requires Authentication

ternet	E-mail Setting	5		
ieneral	Outgoing Server	Connection	Advanced	
My My	outgoing server (Sl	MTP) requires	authentication	
<u>ە</u> د	Jse same settings a	is my incoming	ı mail server	
OL	og on using			
ţ	Jser Name:			
F	Password:			
		Remember	password	
[	Log on using Ser	cure Password	Authentication (SPA	()
L				×